

### 7.3 Skörd av potatis

Upprättad: 2009-03-01

Gäller från: 2009-03-01

#### Allmänt

- Skörden bör om inget annat föreskrivs i försöksplanen utföras när potatisen är mogen eller tidigast 3 veckor efter blastdödning. Mognadstiden kan variera beroende på sort och behandlingar i försöket.
- Blastdödning innan skörd utförs enligt anvisning i försöksplanen.

#### Förberedelser

- Vågens noggrannhet kontrolleras dagligen mot känd vikt och vid vägning i fält alltid efter förflyttning mellan olika försöksplatser. Kontrollvikten ska vara av samma storlek som normal skördevikt.  
Avvikelsen för vara högst 100 g för vikter < 20 kg och högst 200 g för vikter > 20 kg  
Vågkontrollen protokollförs, dateras och signeras
- Om sortering sker i anslutning till upptagningen kontrolleras att rätt såll tagits med

#### Skörd och provtagning

- Potatisen skördas med maskinell upptagare eller för hand om så krävs
- På upptagaren sorters jord och sten bort, därefter samlas potatisen rutvis i nätsäck, korg eller annan behållare
- Om skördevaran sorteras i anslutning till skörden märks emballaget med ADB-nummer och rutnummer. Potatisen harpas rutvis och de olika storlekarna vägs och registreras var för sig
- Om skördevaran inte sorteras direkt märks emballaget med ADB-nummer, plannummer, försöksled och rutnummer och förvaras i lämplig lokal tills sortering utförs. Potatisen harpas rutvis och de olika storlekarna vägs och registreras var för sig
- Knölprover uttas enligt anvisning i försöksplanen. Proverna packas tillsammans med packlista och beställningssedel och skickas i väg för analys enligt anvisning i försöksplanen
- Observera att i vissa försök önskas prover ur specificerade fraktioner och de tas då ut efter sorteringen. I annat fall ska proverna tas ut före sorteringen
- Oavsett när knölprover tas ut ska totalvikterna från varje ruta registreras innan provuttagningen
- Proverna märks med ADB-nummer, försöksnummer och försöksled för ledvisa prover och dessutom med rutnummer för rutvisa prover.